


AmiVoice® Ex7 簡易操作マニュアル(便利機能)


【単語登録の仕方】

* 固有名詞等は辞書に登録されておりません。よく使用するものは単語登録をして下さい。



① AmiVoiceのツールバー(上図)から  を選択します。

② 下図が表示されますので、単語と読み(ひらがな)を入力し、「登録」を押してください。




* 単語登録は、ユーザー単位に登録されます。他のユーザーにも単語登録内容を反映させたい場合、ユーザー辞書のエクスポート、インポートにて対応可能です。詳しくは、取扱説明書のP24、25のインポート・エクスポートを参照して下さい。


【テンプレート登録の仕方】

* よく使う文章を登録し、音声によって入力できる機能です。



① AmiVoiceのツールバー(上図)から  を選択します。

② 下図が表示されますので、「テンプレート」をクリックし、「テンプレート登録」をクリックして下さい。テンプレート登録/編集画面にて、「読み」には音声入力するときの読みかたを入れ、「テンプレート」には表示したい内容を登録して下さい。



* テンプレートの読みは、普段使わない言葉にして下さい。例えば、X線のテンプレートを作る場合、「えっくすせんてんぶれーと」のように普段使わない言葉にして下さい。読みを「えっくすせん」にしてしまうとX線を出したい時も、テンプレートが表示されてしまいます。

* テンプレート登録も、ユーザー単位に登録されます。他のユーザーにも登録内容を反映させたい場合、テンプレートのエクスポート、インポートにて対応可能です。詳しくは、取扱説明書のP24、25のインポート・エクスポートを参照して下さい。

ポイント!

単語登録時の「よみ」は他の言葉と重ならないように工夫してください。

※語彙数が少ないと誤認識になる確率が高くなります。

同音異義語があると認識率の低下だけでなく、使い勝手が低下します

【音声コマンド一覧】

AmiVoice Exには以下のコマンドで入力できる記号等があります。

○記号系

| 読み | 記号 |
|------------|----------|
| まる | 。 |
| てん | 、 |
| かんま | 、 |
| ぴりおど | . |
| なかぐる | ・ |
| すぺーす | (半角スペース) |
| ころん | : |
| かっこ | (|
| かっことじ |) |
| すらっしゅ | / |
| はいふん,まいなす | — |
| ふらす | + |
| いこーる | = |
| から | ~ |
| くえすちよん,はてな | ? |
| しゃーぶ | # |
| あすたりすく | * |
| こめじるし | ※ |
| やじるし | → |

○コマンド系

| 読み | コマンド |
|----------|---------|
| かいぎょー | 改行する |
| ここでかいぎょー | 改行する |
| たぶ | タブを挿入する |
| いちもじさくじょ | 1文字削除する |
| いちもじもどる | 1文字戻る |
| いちもじすすむ | 1文字進む |
| さいしょにもどる | 最初に移動する |
| さいごにすすむ | 最後に移動する |
| すべてさくじょ | すべて削除する |

○補助系

| 読み | 入力内容 |
|--------|------------|
| ひらがなのが | 「が」が入力される。 |

※を・に・は・も・へ・で・と・やでも同じ事が可能。

「ひらがなのを」など